

**Først den
ene vej**



Sjalet set
bagfra på
side 6.

**Har du husket at betale
60 kr til Mobile Pay
76116**

Mål

Se side 6, hvor hele sjalet er vist.

Garn

7 ngl grøn, fv T37

1 ngl rødilla fv T22

1 ngl grå fv T34

Geilsk Tweed www.geilsk.dk

Et halvt sjal vejer 153 g. Hele sjalet vejer 309 g.

Pinde

Jumperpinde 3 mm, 20 cm lange

Rundpind 3 mm, 60 cm og 80 cm lange

1 tråd (eller, som her 1 Flox stitch marker fra

Stephen & Penelope, herunder til venstre)

1 snorstopper (se foto)



Tilbehør

12 knapper, Nr. 106, 16 mm fra

www.bungerkeramik.dk

Strikkefasthed


26 m og 52 p/26 riller = 10 x 10 cm

i retstriking på p 3 mm.

Om hæftning

Hæft undervejs, så irriterende ender undgås.

Jeg vil anbefale at hæfte på skrå. Det er mest



usynligt og samtidig elastisk, som arbejdet.

Hæftning på skrå

Hæftning er næsten usynlig både på RS og VS.

Bemærk at en ret-rille består af små bølger.

Stik nålen ind igennem først den nedadgående bølge og derefter den opadgående bølge osv. altid på skrå.

Se mere på www.viv.dk, Hjælp, Hæftninger og sømme.

OBS! Hav tablet, telefon eller computer klar, for ord i opskriften, der er fremhævet med gult, har en video eller en vejledning på viv.dk HJÆLP

© Vivian Høxbro

Kopier venligst ikke denne opskrift!

Fortæl hellere dine strikkevenner, at den kan købes på viv.dk - Shop

Har du problemer med opskriften kan du evt. sende mig en mail på viv@viv.dk med angivelse af hvilket sidetal og i hvilken spalte dit problem findes.

Skriv også dit telefonnummer.

Forkortelser

m = maske(r); **p** = pind(en/e)

r = ret; **vr** = vrang

RS = retsiden; **VS** = vrangside

sm = sammen

1RLA = tag 1 ret løs af, se viv.dk Hjælp

1VLA = tag 1 vrang løs af, se viv.dk Hjælp

2/VS = 1VLA, 1 r, træk den løse m over retm.

Opstriking af masker i kantmasker

Strik altid masker **ret** op (hvis ikke andet er nævnt) og i/under **begge** kantmaskens led.



Om e-udtagning

E-udt - E-udtagning

1. Vikl garnet om tommelfingeren (eller bare drej løkken som et e, (foto til højre)

2. sæt e'et på højre pind som en maske.

På næste p strikkes e-løkken, ret idet pinden stikkes ind i masken bag fra og ind.

Se mere på www.viv.dk, Hjælp, Ud- og indtagninger.

Om opskriften

Umiddelbart kan opskriften se vanskelig ud, men hvis du blot følger opskrift og skema og ser på billederne, vil det sikkert gå godt.

Fremgangsmåde

Skemaet på side 9 og billedet på side 6 viser hele sjalet. Følg skemaet på side 9 og 10, opskriften og de tilhørende fotos.

Sjalet strikkes i 2 halvdele, der dog strikkes sammen.

Hele sjalet er ensfarvet grønt med undtagelse af trekanterne, hvor farveintervallet er: 1 rød og 3 grå, der gentages.

Opskrift

Første halvdel

Trekant 1

Strik med grå. Se foto A.

Slå 2 startm op på jumperp 3 mm.

1. p (VS): 1 r, 1 vr.

2. p (RS): 1RLA, 1 e-udt, 1 vr.

3. p: 1RLA, 1 r, 1 vr.

4. p: 1RLA, 1 e-udt, 1 r, 1 vr.

5. p: 1RLA, 2 r, 1 vr.

6. p: 1RLA, 1 e-udt, 2 r, 1 vr.

7. p: 1RLA, r til sidste m, 1 vr.

8. p: 1RLA, 1 e-udt, r til sidste m, 1 vr.

Gentag 7. og 8. p, til der er 10 m efter en p på RS.

Næste p (VS): 1RLA, r til sidste m, 1 vr.
Klip ikke.

Trekant 2

Strikkes med grå. En "løs trekant", der begynder en bane på tværs (her: Bane 1). Se foto B.

S-opslå 2 nye m i forlængelse af den underliggende trekants m (her Trekant 1's m). Lad den tidligere trekants m (her Trekant 1's m) blive på p, og pas på, at arbejdet ikke vrides rundt. Vend hele arbejdet, ikke kun trekanten.

1. p (RS): 1RLA, 1 vr. Vend.

2. p (VS): 1RLA, 1 vr.

3. p: 1RLA, 1 e-udt, 1 vr. Vend.

4. p: 1RLA, 1 r, 1 vr.

5. p: 1RLA, 1 e-udt, 1 r, 1 vr. Vend.

6. p: 1RLA, 2 r, 1 vr.

7. p: 1RLA, 1 e-udt, 2 r, 1 vr. Vend.

8. p: 1RLA, r til sidste m, 1 vr.

9. p: 1RLA, 1 e-udt, r til sidste m, 1 vr. Vend.

Gentag 8. og 9. p, til der er 10 m efter en p på RS.

Næste p (VS): 1RLA, r til sidste m, 1 vr.
Klip ikke.

Tips!

Tjek maske/rilleantal undervejs og sammenhold med skemaet. Er der flere eller færre masker/riller, så regulér blot maskeantallet (tag ud eller ind), når der strikkes masker op til en "lige" bane (den med de mange masker).

1 udtagning i opstrikningspinden:

Strik 1 ret op i det nærmeste/øverste maskeled, strik derefter 1 ret op i/under begge maskeled.



Her er 1 m strikket op mellem trekantens først og anden m.

Bane 1 - På tværs ←

Strik med grøn. 10 m og 10 riller. Se foto B og C. Sæt den løse trekants (her Trekant 2) m på en tråd (eller en Flox marker).

Etableringspind (RS): Se foto herover og strik 1 m op mellem trekant 2's første og anden m på markeren, strik derefter 9 m op i trekant 2's kantm, sæt sidste m over på venstre p og strik 2 vr sammen, dvs. 1 grøn og 1 grå m (= 10 m). Vend.

1. p (VS): 1RLA, 8 r, 1 vr. Vend.

2. p (RS): 1RLA, 8 r, 2 vr sm. Vend.

Gentag 1. og 2. p, til alle Trekant 1's m er forsvundet og der er 9 riller på RS.

Aflukning: Luk af på VS, idet første m tages r løs af, men lad sidste m være løs (foto C). Der er nu 10 riller på RS.

Bane 2 - Opad ↑

Strik med grøn. 20 m og 10 riller. Foto C og D. Sæt den øverste trekants (her Trekant 2) m på en p pegende mod højre, som foto C.

Etableringspind (RS): 1RLA, 9 r, fortsæt med at strikke 9 m op langs Bane 1 (1 m efter hver ret-rille), og slut med at strikke 1 r i den underliggende banes (her Bane 1) slutm (= 20 m).


1. p (VS): 1RLA, r til sidste m, 1 vr.

2. p (RS): 1RLA, r til sidste m, 1 vr.

Gentag 1. og 2. p, til der er 10 riller på RS efter en p på VS.

Klip.

Farver: Alle baner strikkes med grøn og trekanterne i farver som på diagrammet side 9.



* Trekant 3

Strikkes i højre side af en opad bane (her: Bane 2). Foto D og E.

Hold arb så den underliggende trekant (her Trekant 1) peger nedad og p's spids peger mod højre. Se foto E.

Etableringspind (RS): Stik p med m fra RS ind i kantm nærmest den underliggende trekant (her Trekant 2), se sort pil på foto herover, sæt derefter det øverste grå maskeled op på venstre p, se rød pil, og s-opslå 1 m med udgangspunkt i lænken, se grøn pil.

1. p (RS): 1RLA, 2 vr sm (den grå lænke og kant). Vend.

2. p (VS): Stik højre p fra RS ind i den nærmeste kantm, 1RLA, 1 vr

3. p: 1RLA, 1 e-udt, 2 vr sm. Vend.

4. p: Stik højre p bagfra (dvs. fra RS) ind i næste kantm, 1RLA, 1 r, 1 vr. Vend.

5. p: 1RLA, 1 e-udt, 1 r, 2 vr sm. Vend.

6. p: Stik højre p bagfra (dvs. fra RS) ind i næste kantm, 1RLA, 2 r, 1 vr. Vend.

7. p: 1RLA, 1 e-udt, 2 r, 2 vr sm. Vend.

8. p: Stik højre p bagfra (dvs. fra RS) ind i næste kantm, 1RLA, r til sidste m, 1 vr. Vend.

9. p: 1RLA, 1 e-udt, r til den sidste grå m, 2 vr sm. Vend.

Gentag 8. og 9. p, til der er 10 grå m efter en p på RS. Vend.

Næste p (VS): 1RLA r til sidste m, 1 vr. Klip og hæft ender.

Trekant 4

En "løs trekant", der begynder en bane på tværs (her: Bane 3). Se foto F.

Strikkes som Trekant 2.

Klip, og sæt m på en tråd eller maskeholder til senere.

Bane 3 - På tværs ←

10 m og 30 riller. Se foto F og G.

Etableringspind (RS): Strik 10 m op i kantm langs trekantens korte side, den første m strikkes op mellem første og anden m (af de 10 på tråden). Se foto F, den grønne pil, der også viser strikkeretningen. Flyt den sidste m over på venstre p og strik 2 vr sm (en grøn og en grå m). Vend.

1. p (VS): 1RLA, 8 r, 1 vr. Vend.

2. p (RS): 1RLA, 8 r, 2 vr sm. Vend.

Gentag 1. og 2. p, til der kun er banens 10 m efter en p på RS. Der er 29 riller på RS.

Luk af på VS. Der er nu 30 riller på RS. Klip.

Bane 4 - Opad ↑

40 m og 10 riller. Foto C og D.

Sæt den øverste trekants (her Trekant 4) m på en p pegende mod højre.

Etableringspind (RS): 1RLA, 9 r, fortsæt med at strikke m op langs Bane 1 (1 m efter hver ret-rille), og slut med at strikke 1 r i den underliggende banes (her Bane 1) slutm (= 40 m).

1. p (VS): 1RLA, r til sidste m, 1 vr.

2. p (RS): 1RLA, r til sidste m, 1 vr.

Gentag 1. og 2. p, til der er 10 riller på RS efter en p på VS.

Klip. *

Fortsæt med at gentage fra * til * i opskriften. Dog bliver hver bane henholdsvis 10 m eller 10 riller bredere, til der slutes med Trekant 20 og Bane 19 på 190 riller og første halvdel er strikket, se foto H.



Her ses rundpinden med de mange m, jumperpinden med de få m. Desuden anes Flox markeren i den rødlig trekant og snorstopperen i rundpindens passive ende. Med snorstopperen skubbes arbejdet op, så det er samlet.

Anden halvdel

Skift retning og strik opad langs Trekant 20 og Bane 19. Mellem første og anden halvdel er en slids til halsåbning (orange streg på skema).

Sæt mærker

Sæt mærker langs Bane 19.

Begynd 9 riller over Trekant 20 og sæt første mærke ind mellem 10. og 11. rille.

Fortsæt med 10 riller mellem mærkerne, øverst er der 9 riller + aflukningsrillen.

Trekant 21

Strikkes sammen med Trekant 20. Se foto G til L.

Læg skemaet med den brede side opad.

Begynd med at sætte Trekant 20's m på en p pegende nedad. Begynd med jumperpinde og skift senere til rundpind.

Etablering (RS): S-opslå 1 m med udgangspunkt i den nederste m på p (her Trekant 20's nederste m).

1. p (RS): 1RLA, 2 vr sm (her: 2 grå m fra Trekant 20. Der er nu 8 m på venstre p). Vend.

2. p (VS): 1RLA, 1 vr.

3. p: 1RLA, 1 e-udt, 2 vr sm (3 m). Vend.

4. p: 1RLA, 1 r, 1 vr.

5. p: 1RLA, 1 e-udt, 1 r, 2 vr sm (4 m). Vend.

6. p: 1RLA, 2 r, 1 vr.

Fortsæt sådan med flere og flere m, til der er 10 grå m og de rødilla m er væk.

Næste p (VS): 1RLA, r til sidste m, 1 vr.

Klip ikke.

Bane 20 - På tværs →

Strikkes fra Bane 19 (lige over Trekant 20) og udad mod højre. 10 m og 10 riller.

Etableringspind: Sæt alle Trekant 21's m over på den frie p, så pindespidsen peger ind mod Bane 19. Strik 10 m op i Bane 19's kantm, første m strikkes efter første rille.

1. p (VS): 1VLA, 8 r, 2/VS. Vend.

2. p (RS): 1VLA, 8 r, 1 vr. Vend.

3. p: 1RLA, 8 r, 2/VS.

Gentag 2. og 3. p, til der er 10 riller på RS efter en p på VS og alle de grå m er væk.

Slut på RS med at tage den første m vr løs af med garnet over pinden, før garnet om på VS mellem første og anden m, og sæt til sidst m tilbage på venstre p.

Klip det grønne garn.

Trekant 22

Strikkes i højre side af en bane på tværs (her: Bane 20).

Strik som Trekant 21, begynd med etableringspinden.

* Bane 21 - Opad ↑

Strikkes opad over Trekant 22 og Bane 20. 20 m og 10 riller. Se foto I.

Etableringspind (RS): 1RLA, 9 r, strik 1 m op før Bane 21's første rille og 1 m i hver af Bane 21's kantm (= her: 20 m), stik den frie p fra RS ind i den nederste kantm (fra Bane 19, se Tips nedenfor), flyt banens yderste venstre m (her: den 20. m) til venstre p og strik den og kantm vr sm. Vend.

Tips! Det kan være svært at se, hvilken kantm, der er den nederste. Den rigtige kantm er den lige ud for mærket.

2. p (VS): Stik den frie p bag fra ind i den næste kantm (dvs. fra RS ind), 1RLA, r til sidste m, 1 vr.

3. p: 1RLA, r til 1 m før kant (her: 18 r), 2 vr sm. Vend.

Gentag 2. og 3. p, til der er 10 riller på RS efter en p på VS, og undlad på den sidste p på VS at tage kantm op på p.

Trekant 23

Strikkes i højre side af en opad bane (her: Bane 21's højre side).

Strikkes som Trekant 3. Klip.

Skift til rundpind.

Bane 22 På tværs →

Strikkes fra Bane 19 og udad mod højre. 10 m og 30 riller.

Etablering: Begynd i hjørnet mellem den sidste bane (her: Bane 21) og Bane 19 og strik 10 m op i Bane 19's kantm. Vend.

1. p (VS): 1VLA, 8 r, 2/VS. Vend.

2. p (RS): 1VLA, 8 r, 1 vr.

3. p: 1RLA, 8 r, 2/VS.

Gentag 2. og 3. p, til der er 30 riller på RS efter en p på VS.

Trekant 24

Strikkes i højre side af en bane på tværs (her: i Bane 21's højre side).

Begynd med 1VLA med garnet over pinden, før garnet om på VS mellem første og anden m, og sæt til sidst m tilbage på venstre p.


Gå til Trekant 22, Etablering. *

Gentag fra * til * i opskriften og på diagrammet, dog bliver hver bane henholdsvis 10 m eller 10 riller bredere, til Bane 32 og Trekant 34 er strikket.

Bane 33 - Opad ↑

Strikkes med grøn. 140 m og 10 riller.

Som Bane 21, men banen skal ikke strikkes sammen med Bane 19 mod midten.



Det færdige sjal

Trekant 35

Strikkes med grå langs Bane 33.
Som Trekant 3.
Klip ikke.

Bane 34 - På tværs →

Strikkes med grøn. 10 m og 150 riller.
S-opslå 10 m med den yderste m mod midten
som startm.





1. **p (VS):** 9 r, 2/vs. Vend.
 2. **p (RS):** 1VLA mgop, 8 r, 1 vr.
 3. **p (VS):** 1RLA, 8 r, 2/vs. Vend.
- Gentag 2. og 3. p til alle Bane 33's m er væk.

Trekant 36

Strikkes som Trekant 24, men med rødilla.
Klip.

Fortsæt sådan opad uden sammenstrikning
mod midten, til Bane 38 og Trekant 40 er
strikket. Klip ikke den rødilla.










Foto H er på side 6.



Bane 21 - sidste m strikkes sammen med Bane 19's kantm.



Bane 22 - Strikkes fra Bane 19 og op langs Bane 21. Herover ses retsiden ...




... og herunder ses vrangsiden.



Bane 33 er strikket og den blev ikke strikket sammen mod Bane

Skema



I-Cordkant og knaphuller

Se foto af hele sjalet på side 6.

Sæt et mærke 10 riller over trekanten, derefter med 20 m's mellemrum hele vejen op.

Sæt trekantens rødilla m på rundp 3 mm.

Skift til grønt garn og strik m op herfra og op langs sjalets højre til hjørnet ved slidsen - første m før første rille og sidste m i hjørnet ved slidsens begyndelse.

Hold pause.

Begynd igen i Trekant 40's spids med endnu et ngl rødilla, og s-opslå 2 m (rød pil på foto til højre) på rundp, brug jumperp til hjælp og strik 1-cord, sådan:

1. p (RS): 1 r, 2/vo (strikkes på den korte p).

Flyt de 2 m over på venstre p (rundp) og gentag processen.

Pas godt på ikke at stramme arbejdet!

Når der er 3 rødilla m tilbage på venstre p, dvs. 1 grøn m og l-cord kantens 2 m, fortsættes l-corden op langs højre forkant med et "knaphul" ud for hvert mærke, sådan:

Knaphul

Strik 2 r over l-cordens m, sæt dem tilbage på venstre p. Gentag dette i alt 4 gange eller så det passer til størrelsen på dine knapper.

Det sidste knaphul skal være i hjørnet ved slidsen.

Pause

Fortsæt opstrikning af m langs slidsens højre side mod bunden. Fortsæt derefter kanten hertil og strik 2 knaphuller med 20 ms mellemrum.

Pause

Strik igen m op, nu langs slidsens venstre side og fortsæt kanten hertil, men uden knaphuller.

Fortsæt med at strikke m op langs venstre forkant til den grå trekant, og strik l-cord her også, men uden knaphuller. Klip det grønne garn.

Fortsæt opstrikning og l-cord langs trekanten med gråt garn, til der er 2 m tilbage. Træk den ene m over den anden og slut af.

Sy knapper i ud for knaphullerne.



Set fra ryggen